

# Optimierende Compiler Laufzeitumgebung

Andreas Koch

FG Eingebettete Systeme und ihre Anwendungen  
Informatik, TU Darmstadt


Sommersemester 2010

# Orga


## Ablauf der Vorlesung

- Am 10.6. letzte Donnerstagsvorlesung (dann passt IV3 genau)
- Dann Hochfahren der Programmierarbeiten für Praktikumsteilnehmer

# Einleitung



- Compiler übersetzt Hochsprachenprogramm in **äquivalentes** Maschinenprogramm
- **Laufzeitorganisation** beschreibt Darstellung von abstrakten Strukturen der Hochsprache auf Maschinenebene
- Instruktionen und Speicherinhalte



## Wichtige Aspekte

**Darstellung** der Werte jedes Typs der Eingabesprache

**Auswertung von Ausdrücken** und Handhabung von  
Zwischenergebnissen

**Speicherverwaltung** verschiedener Daten: Global, lokal und  
Heap

**Routinen** zur Implementierung von Prozeduren,  
Funktionen und ihre Datenübergabe

**Erweiterung auf OO-Sprachen** Objekte, Methoden, Klassen  
und Vererbung

# Triangle Abstract Machine

# Triangle Abstract Machine (TAM)

- Zwei getrennte Speicherbereiche
- Datenspeicher: 16b Worte
- Instruktionsspeicher: 32b Worte

➔ Harvard-Architektur


Adressbereiche über CPU-Register adressiert

# Adressierung des Instruktionsspeichers

Programm	CB	Code Base (konstant)
	CT	Code Top (konstant)
	CP	Code Pointer (variabel)
Intrinsics	PB	Primitive Base (konstant)
	PT	Primitive Top (konstant)

Stack	SB	Stack Base (konstant)
	ST	Stack Top (variabel)
Heap	HB	Heap Base (konstant)
	HT	Heap Top (variabel)
	HF	Heap Free (variabel)

# TAM Speicherbereiche



A. Koch

- 32b Worte im Programmspeicher
- op, 4b Art der Instruktion
- r, 4b Registernummer
- n, 8b Operandengröße in Worten
- d, 16b Adressverschiebung (displacement, offset)

A. Koch

Beispiel: LOAD (1) 3[ST]

- op=0 (0000)
- r=5 (1001)
- n=1 (00000001)
- d=3 (0000000000000011)

➔ 0000 1001 0000 0001 0000 0000 0000 0011

Op.	Mnem.	Effect
0	LOAD(n) d[r]	Fetch an n-word object from the data address and push it onto the stack
1	LOADA d[r]	Push the data address onto the stack
2	LOADI(n)	Pop a data address from the stack, fetch an n-word object from that address, push it onto the stack
3	LOADL d	Push the one-word literal value d onto the stack
4	STORE(n) d[r]	Pop an n-word object from the stack, and store it at the data address
5	STOREI(n)	Pop an address from the stack, then pop an n-word object from the stack and store it at that address
6	CALL(n) d[r]	Call the routine at the code address using the address in register n as the static link
7	CALLI	Pop a closure (static link and code address) from the stack, then call the routine
8	RETURN(n) d	Return from the current routine; pop an n-word result from the stack, then pop the topmost frame, then pop d words of arguments, then push the result back (unused)
9	-	
10	PUSH d	Push d words (uninitialised) onto the stack
11	POP(n) d	Pop an n-word result from the stack, then pop d more words, then push the result back on the stack
12	JUMP d[r]	Jump to code address
13	JUMPI	Pop a code address from the stack, then jump to that address
14	JUMPIF(n) d[r]	Pop a one-word value from the stack, then jump to code address if and only if that value equals n
15	HALT	Stop execution of the program

- Auch Primitive genannt
- “Magische” Adressen im Programmspeicher
- Führen bei Aufruf als Routine komplexe Operationen aus
- ... direkt in der abstrakten Maschine (hier: Java)
- Keine TAM-Instruktionen mehr!

A. Koch

Addr.	Mnemo.	Arg.	Res.	Effect
...				
2[PB]	not	t	t'	$t' = !t$
...				
8[PB]	add	i1, i2	i'	$i' = i1 + i2$
...				
15[PB]	ge	i1, i2	t'	Set $t' = \text{true}$ iff $i1 \geq i2$
...				
26[PB]	putint	i	-	Write an integer whose value is i

# Darstellung von Daten

**Unverwechselbarkeit** Unterschiedliche Werte sollen unterschiedliche Darstellungen haben

- Klappt nicht immer (duale Gleitkommadarstellung reeller Zahlen)

**Einzigartigkeit** Ein Wert wird immer auf die gleiche Weise dargestellt

**Konstante Größe** Alle Werte eines Typs belegen dieselbe Menge an Speicherplatz

**Art der Darstellung**

**Direkt** Wert einer Variablen  $x$  kann direkt adressiert werden


**Indirekt** Wert einer Variablen  $x$  muß über einen Zeiger bzw. *Handle* adressiert werden

## Direkt



- Effizienter Zugriff, keine Zeiger verfolgen
- Effiziente Abspeicherung
- Implizite Adressierung auf Stack
- Pascal, C/C++, Java (primitive Typen!)

## Indirekt



- Für Typen mit **variierender** Darstellungsgröße
  - Dynamische Arrays
  - Rekursive Typen
  - Objekte
- Zeiger/Handles selber haben **konstante Größe**
- Lisp, ML, Haskell, Prolog

# Primitive Typen

## Notation

- $\#[T]$ : Anzahl **unterschiedlicher** Elemente in  $T$
- $\text{size}[T]$  minimaler Speicherbedarf (in Bit) zur Darstellung eines Wertes aus  $T$

A. Koch

## Primitive Typen

Können nicht weiter in kleinere Typen zerlegt werden.

Beispiele: Integer, Char, Boolean

	$\#[T]$	$\text{size}[T]$	Darstellung
<b>Boolean</b>	2	$\geq 1$	0 and 1
<b>Integer</b>	$2^{16}$ or $2^{32}$	16 / 32	2-complement
<b>Char</b>	$2^8$ or $2^{16}$	8 / 16	ASCII/Unicode
<b>float</b>	infinite	32 / 64	approximation

Es muss immer gelten

$$\text{size}[T] \geq \log_2(\#[T])$$

wenn  $\text{size}[T]$  in Bits gemessen wird.

## TAM

**Boolean** 16b (=1 Datenwort): 00..00, 00..01

**Char** 16b (=1 Datenwort): Unicode

**Integer** 16b (=1 Datenwort):  $\text{maxint} = 2^{15} - 1 = 32767$

## Klassische x86-basierte Systeme

**Boolean** 8b (=1 Byte): 00..00, 11..11

**Char** 8b (=1 Byte): ASCII

**Integer** 16b oder 32b (=1 word, double word)

# Records 1

```
type Date ~ record
  y : Integer,
  m : Integer,
  d : Integer
end;
type Details ~ record
  female : Boolean,
  dob : Date,
  status : Char
end;
var today: Date;
var my: Details
```

Üblicherweise wird ein Record durch die **Anreihung** der Darstellungen seiner **Komponenten** repräsentiert.

A. Koch

Im Beispiel wird angenommen, das **ganze Wörter** adressiert werden.  
**Verschwenderisch** für Boolean!

today.y 


my.female 


my.dob.y 

--

my.dob.m 

--

my.dob.d 

--

my.status 

--

## Speicherbedarf und Adressierung

Wo **genau** liegen die einzelnen Daten im Speicher?

A. Koch

```
type Date = record
  y : Integer,
  m : Integer,
  d : Integer
end;
var today: Date;
```

- $\text{size}[\text{Date}] = 3 * \text{size}[\text{Integer}] = 3 \text{ Worte}$
- $\text{address}[\text{today.y}] = \text{address}[\text{today}]$
- $\text{address}[\text{today.m}] = \text{address}[\text{today}] + \text{size}[\text{Integer}]$
- $\text{address}[\text{today.d}] = \text{address}[\text{today}] + 2 * \text{size}[\text{Integer}]$

- Viele reale Prozessoren haben Anforderungen an Adressausrichtung von Daten
  - Beispiel: Es können nur 32b Worte als Einheit adressiert werden
  - Ist schneller, als größere Freiheit zu unterstützen
- Darstellung von Records im Speicher kann ineffizient werden
  - Unter Platzgesichtspunkten (wenn optimal ausgerichtet)
  - Unter Laufzeitgesichtspunkten (wenn optimal gepackt)

# Variante Records (disjoint unions) 1

Ähnlich einer Record, aber zu einem Zeitpunkt existiert immer nur eine Untermenge von Komponenten.

A. Koch

- Selektion der aktiven Untermenge durch *type tag*


```

type Number =
  record
    case (discrete:Boolean) of
      true: (i: Integer);
      false: (r: Real)
    end;
  var num: Number
  
```

num.discrete	true
num.i	27
	unused

num.discrete	false
num.r	8.23312

## Allgemeiner Aufbau



Adressierung: Lege disjunkte Teile im Speicher  
übereinander

A. Koch

```
type Number = record
  case acc: Boolean of
    true  : ( i : Integer );
    false : ( r : Real );
end;
var num : Number;
```

- $\text{size}[\text{Number}] = \text{size}[\text{Boolean}] + \max(\text{size}[\text{Integer}], \text{size}[\text{Real}])$
- $\text{address}[\text{num}. \text{acc}] = \text{address}[\text{Number}]$
- $\text{address}[\text{num}. \text{i}] = \text{address}[\text{Number}] + \text{size}[\text{Boolean}]$
- $\text{address}[\text{num}. \text{r}] = \text{address}[\text{Number}] + \text{size}[\text{Boolean}]$

- Zusammengesetzter Typ
- Besteht aus ein oder mehreren Elementen des gleichen Typs
  - Unterschied zu Record
- Zugriff über Index, nicht über Namen
- **Statische Arrays** haben feste, zur Compile-Zeit bekannte Abmessungen
- **Dynamische Arrays** haben zur Laufzeit variable Abmessungen

```
type Name = array 4 of Char;  
var me: Name;  
var full: array 2 of Name
```

me[0]	'l'
me[1]	'e'
me[2]	'i'
me[3]	'a'

full[0][0]	'h'
full[0][1]	'a'
full[0][2]	'n'
full[0][3]	's'
full[1][0]	'o'
full[1][1]	't'
full[1][2]	't'
full[1][3]	'o'

## Offensichtliche Darstellung

A. Koch

```
type Name = array 6 of Char;  
var me : Name;
```

- $\text{size}[\text{Name}] = 6 * \text{size}[\text{Char}] = 6 \text{ Worte}$
- $\text{address}[\text{me}[0]] = \text{address}[\text{me}]$
- $\text{address}[\text{me}[1]] = \text{address}[\text{me}] + 1 * \text{size}[\text{Char}]$
- $\text{address}[\text{me}[i]] = \text{address}[\text{me}] + i * \text{size}[\text{Char}]$



## Kommentare

- Annahme hier: Indizes beginnen bei 0 (C, Java)
- $i$  nicht notwendigerweise konstant
  - ➔ Adressberechnung zur Laufzeit

- Grundsätzlich wie statische Arrays
- Aber Abmessungen erst zur Laufzeit bekannt
  - Möglicherweise sogar variabel
- Indirekte Darstellung über **Deskriptor**
  - Adresse des ersten Elements
  - Abmessungen
- Speicher wird zur Laufzeit angefordert (→ Heap)

# Dynamische Arrays 2

```
char[] buffer;  
buffer = new char[len];
```



Referenziert sich selbst in seiner eigenen Definition

- Rekursiver Typ  $T$  hat Komponenten vom Type  $T$

```
class IntList {  
    int head;  
    IntList tail;  
}
```

➡ In der Regel nur über Zeiger

# Auswertung von Ausdrücken

- Beispiel:  $a * a + 2 * a * b - 4 * a * c$
- Zugrundeliegende Maschine hat Instruktionen für Addition, Multiplikation, (Division), ...
- ... fast immer: Rechnen mit **zwei** Operanden  
    ➔ Abarbeiten in Teilausdrücken
- Wie mit Zwischenergebnissen verfahren? Wo abspeichern?
  - Registermaschine: In Registern (nicht ganz einfach ...)
  - Stack-Maschine: Post-Fix Auswertung auf Stack (einfach!)
- Triangle TAM ist **Stackmaschine**

# Typische Stack-Maschine

Auszug relevanter Instruktionen

<b><i>Instr.</i></b>	<b><i>Meaning</i></b>
<b>STORE</b> <i>a</i>	<b>Pop</b> the top value off the stack and <b>store</b> it at <b>address</b> <i>a</i> .
<b>LOAD</b> <i>a</i>	<b>Fetch</b> a value from <b>address</b> <i>a</i> and push it on to the stack.
<b>LOADL</b> <i>n</i>	<b>Push</b> the <b>literal value</b> <i>n</i> onto the stack.
<b>ADD</b>	<b>Replace</b> the <b>two</b> top values on the top by their <b>sum</b> .
<b>SUB</b>	<b>Replace</b> the <b>two</b> top values on the top by their <b>difference</b> .
<b>MUL</b>	<b>Replace</b> the <b>two</b> top values on the stack by their <b>product</b> .

# Beispielauswertung

$d := a*a + 2*a*b - 4*a*c;$

```
LOAD a
LOAD a
MUL
LOADL 2
LOAD a
MUL
LOAD b
MUL
ADD
LOADL 4
LOAD a
MUL
LOAD c
MUL
SUB
STORE d
```

```
STORE a
LOAD a
LOADL n
ADD
SUB
MUL
```

$d := a*a + 2*a*b$

```
LOAD a
LOAD a
MUL
LOADL 2
LOAD a
MUL
LOAD b
MUL
ADD
LOADL 4
LOAD a
MUL
LOAD c
MUL
SUB
STORE d
```

...

Δ Knob



**Sehr schnelle** Speicherelemente direkt im Prozessor

- Für Zwischenergebnisse etc.
- In der Regel 8/16/32/64b breit
- Begrenzte Anzahl, üblicherweise 4...32 direkt verwendbar

<i>Instr.</i>	<i>Meaning</i>
<b>STORE</b> $R_i$ $a$	<b>Store</b> the value in $R_i$ into memory location $a$ .
<b>LOAD</b> $R_i$ $a$	<b>Load</b> the value on memory location $a$ into $R_i$ .
<b>MULT</b> $R_i$ $x$	<b>Multiply</b> the values in $R_i$ and $x$ and store the result in $R_i$ (overwriting the old value).
<b>ADD</b> $R_i$ $x$	<b>Subtract</b> the value in $x$ from $R_i$ and store the result in $R_i$ .
...	

$x$  Register  $R_i$ , oder eine Adresse  $a$ , oder ein literaler Wert  $L$

Nicht immer so allgemein verwendbar, häufig  
Einschränkungen

- Nur bestimmte Register für bestimmte Operationen
- Nicht alle Arten von Operanden für alle Operationen

- Code für Registermaschine ist **effizienter**
- Compilierung ist aber komplexer
  - Verwaltung (Allokation) von Registern
  - Speichere Zwischenergebnisse in Registern
  - Problem: Endlich viele Register! Was, wenn Ausdruck komplizierter (zu viele Zwischenergebnisse)?

Beispiel:

```
d := a*a + 2*a*b - 4*a*c;
```

```
LOAD R1 a ; R1: a
MULT R1 a ; R1: a*a
LOAD R2 2 ; R2: 2
MULT R2 a ; R2: 2*a
MULT R2 b ; R2: 2*a*b
ADD R1 R2 ; R1: a*a+2*a*b
LOAD R2 4 ; R2: 4
MULT R2 a ; R2: 4*a
MULT R2 c ; R2: 4*a*c
SUB R1 R2 ; R1: a*a + ...
STORE R1 d ; store result
```

A. Koch

# Speicherverwaltung

Speicher auf der **Zielmaschine**

**Datenspeicher**

- Beispielsweise: Stack oder Heap
- Adressierbare Elemente: 8/16/32/64b  
Worte

**Programmspeicher**

- Variable Instruktionslänge (x86)
- Feste Instruktionslänge (RISC)
- Organisation weniger wichtig für Compiler
- Ausnahmen: Embedded Systems,  
virtueller Speicher (Linker)


➡ Computerarchitektur (von-Neumann vs. Harvard, NUMA, COMA, ...)

## Globale Variablen: Existieren über gesamte Programmlaufzeit

A. Koch

- Compiler kann bereits Speicherbedarf jeder Variable berechnen
- Damit kann jeder Variable passender Speicher **zugewiesen** (alloziert) werden
- Nun bekannt: **Adresse** jeder Variable im Speicher

```
let
  type Date = record
    y: Integer,
    m: Integer,
    d: Integer
  end;
  var a: array 3 of Integer;
  var b: Boolean;
  var c: Char;
  var t: Date
in
  ...
```



## Einfache Vorgehensweise bei Vergabe von Adressen: Bündige Anreihung

A. Koch


```
let
  var a : Boolean;
  var b : array 3 of Integer;
  var c : Char
in
  ...
```

- $\text{address}[a] = 0$  (relativ zum Beginn des Datenspeichers)
- $\text{address}[b] = 1$
- $\text{address}[b[0]] = \text{address}[b] = 1$
- $\text{address}[b[1]] = \text{address}[b] + 1 = 2$
- $\text{address}[b[2]] = \text{address}[b] + 2 = 3$
- $\text{address}[c] = 4$

## Lokale Variable $\nabla$

A. Koch


- Ist im Inneren eines Blocks definiert
  - Prozedur, Funktion, Let
- Existiert nur, während der Block aktiv ist
  - Beachte: “Existiert” bedeutet **nicht** auch “zugreifbar”
- Hat so eine begrenzte **Lebensdauer**



# Verwaltung von Stapelspeicher 2

A. Koch

```
let
  ... ! global variables
  proc Y() ~
    let
      ... ! local variables for Y
    in
      ...
  proc Z() ~
    let
      ... ! local variables for Z
    in
      ... Y(); ...
in
  ... Y(); Z(); ...
```



## Beobachtungen


- Nur globale Variablen existieren über die gesamte Programmlaufzeit
- Lebenszeiten der lokalen Variablen sind hierarchisch verschachtelt

➔ Handhabung via Stack


## Organisationsstruktur: Stack Frame (Activation Record)

- Jede Prozedur hat einen Stack Frame, enthält
  - Lokale Variablen
  - Verwaltungsdaten
  - Aktuelle Parameter
- Stack Frame wird angelegt bei Prozeduraufruf
- ... abgebaut (pop) nach Prozedurende

# Beispiel Stapelspeicher



```
let ...  
in proc Y() ~  
  proc Z() ~ .. Y()  
in .. Y(); Z();
```




dynamic  
link


registers

SB	Stack Base
LB	Local Base
ST	Stack Top

# Verwaltung Stapelspeicher 1




Dynamische Verkettung (dynamic link) ist Verweis auf den vorherigen Stack Frame (angelegt durch aufrufende Prozedur). Entspricht somit dem alten Wert von LB. Wird nach Ende der aktuellen Prozedur wieder hergestellt.



- Aufruf von Y aus Z

A. Koch

```
let ...  
in  
  proc Y() ~  
  proc Z() ~  
    in ... Y(); ...  
in ...
```




# Ablauf Prozeduraufruf 2

- Lege neuen Stack Frame für  $Y$  an
- Merke Rücksprungadresse
- Verkette dynamisch zu altem Frame über alten LB-Wert

A. Koch

```
let ...  
in  
  proc Y() ~  
  proc Z() ~  
    in ... Y() ; ...  
in ...
```




# Ablauf Prozeduraufruf 3

- Markiere neuen Frame als aktuellen durch Umsetzen von LB

Nach Ende von  $\bar{Y}$

- Setze LB auf alten LB via dynamischer Verkettung zurück
- Setze ST auf alten Wert zurück
- Setze Ausführung bei Rücksprungadresse R fort

```
let ...  
in  
  proc Y() ~  
  proc Z() ~  
    in ... Y() ; ...  
in ...
```



A. Koch

## Instruktionen für Speicherzugriff

A. Koch

- **LOAD d[reg]** Lese Adresse d+reg, lege Inhalt auf Stapel ab
- **STORE d[reg]** Speichere obersten Stapelwert (TOS) an Adresse d+reg


## Zugriff auf Variablen

- **Globale** Variablen immer im Frame beginnend bei SB
  - Also: LOAD d[SB] und STORE d[SB]
- **Lokale** Variablen immer in Frame beginnend bei LB
  - Also: LOAD d[LB] und STORE d[LB]
- Vorsicht: Hier **vereinfacht!** (→ statische Verkettung)

# Beispiel Adressierung von Variablen

```
let
  var a: array 3 of Char;
  var b: Boolean;
  var c: Char;
in
  proc Y() ~
    let var d: Integer;
        var e: Integer
    in ...

    proc Z() ~
      let var f: Integer
          var g: Char;
      in
        ... Y(); ...
    in begin
      ... Y(); ...; Z(); ...
    end
```




Wegen der **Verwaltungsdaten** (3 Worte) beginnen die lokalen Variablen erst bei **Adresse 3** im Stack Frame

var	size	address
<b>a</b>	3	0 [SB]
<b>b</b>	1	3 [SB]
<b>c</b>	1	4 [SB]
<b>d</b>	1	3 [LB]
<b>e</b>	1	4 [LB]
<b>f</b>	1	3 [LB]
<b>g</b>	1	4 [LB]

## Verschachtelte Blockstruktur

- PPP hat Zugriff auf Variablen von PPP, PP, P und die globalen Variablen.
- Problem: Mit d[SB] und d[LB] können wir von PPP aus nur **lokale** Variablen von PPP und **globale** Variablen zugreifen
- Die anderen Variablen aus umschließenden Prozeduren PP und P **existieren** aber noch auf dem Stapel!
- P und PP wurden vorher aktiviert
- Idee: Irgendwie **hochhangeln** und an die Daten kommen



A. Koch

- Verweis auf Frame der **im Programmtext** umschliessenden Prozedur
- Unterschied dynamische Verkettung
  - Hier Verweis auf Frame der **aufrufenden** Prozedur
- Dient dem Zugriff auf **nicht-lokale** Variablen



Wird nicht von allen Sprachen unterstützt und ist von zweifelhaftem Nutzen (siehe später).

# Beispiel statische Verkettung

A. Koch


```
let
  ...
  proc P() ~
  let
    ...
    proc S() ~
    let ...
    in ... P(); ...

    proc Q() ~
    let
      ...
      proc R() ~
      let
        in ... S()
      in ... R(); ...
    in ... Q(); ...
  in ... P(); ...
```



- Statische Verkettung ist hier  
1. Wort des Stack Frame
- Wird durch LB referenziert
- Effekt:  
**contents(LB)** =  
umschliessender Stack Frame  
(von  $R=Q$ )  
**contents(contents(LB))** = noch  
weiter aussenliegender Stack  
Frame (von  $R=P$ )

```
let proc P()  
in let proc Q()  
    in let proc R()  
    ...
```



Realisierung durch sogenanntes **Display**

display registers	<b>SB</b>		Zeigt auf Frame mit <b>globalen Variablen</b>
	<b>LB</b>		Zeigt auf <b>oberste Frame R</b>
	<b>L1</b>	contents( <b>L1</b> )	Zeigt auf <b>Frame R'</b> umschließend R
	<b>L2</b>	contents( <b>L1</b> )	Zeigt auf <b>Frame R''</b> umschließend R'
	<b>L3</b>	contents( <b>L2</b> )	Zeigt auf <b>Frame R'''</b> umschließend R''
	<b>L4</b>	contents( <b>L3</b> )	Zeigt auf <b>Frame R''''</b> umschließend R'''
	.. .	...	...

# Bestimmung der statischen Verkettung 1

A. Koch

```
let ! level 0
  var a: Integer;
  proc P() ~
  let ! level 1
    var b: Integer;
    proc Q() ~
    let ! level 2
      var c: Integer;
      proc R() ~
      let ! level 3
        var d: Integer;
        in ...
      in ...
    in ...
  in ...
```

```
let ! level 0
  var a: Integer;
  proc P() ~
  let ! level 1
    var b: Integer;
    proc Q() ~
    let ! level 2
      var c: Integer;
      proc R() ~
      let ! level 3
        var d: Integer;
        in ...
      in ...
    in ...
  in ...
```

In R sind alle Variablen **a, b, c, d** zugreifbar. Aus **Kontextanalyse** bekannt: **Ebenen** aller Geltungsbereiche.


$R$  sei Routine deklariert auf Ebene  $l$ , dann gilt für die statische Verkettung (hier SV)

- Wenn  $l = 0$  ( $R$  ist globale Routine)  
SV=SB  $\rightarrow R$  sieht statisch nur globale Variablen
- Wenn  $l > 0$  ( $R$  ist eingeschachtelt deklariert)
  - SV=LB vor Aufruf  
 $\rightarrow$  wenn **Aufruf** von  $R$  aus Ebene  $l$  erfolgt
  - SV=L1 vor Aufruf  
 $\rightarrow$  wenn **Aufruf** von  $R$  aus Ebene  $l + 1$  erfolgt
  - SV=L2 vor Aufruf  
 $\rightarrow$  wenn **Aufruf** von  $R$  aus Ebene  $l + 2$  erfolgt
  - ... (bis L7 in TAM)

# Beispiel: Bestimmung statische Verkettung

```
let
  ...
  proc P() ~
  let
    ...
    proc S() ~
    let ...
    in ... P(); ...

    proc Q() ~
    let
      ...
      proc R() ~
      let
        in ... S()
      in ... R(); ...
    in ... Q(); ...
  in ... P(); ...
```



Wie SV für aufgerufene Routine setzen?  
Nur der **Aufrufer** kennt seine Ebene!

➔ In Triangle/TAM: Parameter für `CALL`-Instruktion

## Beispiel:

`S ()` deklariert auf  $l = 1$ , Aufruf auf  $l = 3$   
→ L2 verwenden

```
CALL (L2) S
```

# Nicht-lokale Variablen

- Kompliziertere Compilierung
- Auch Laufzeitoverhead durch statische Verkettung
  - Komplizierterer Funktionsaufruf
  - Erhöhter Speicherbedarf

A. Koch

Lohnt sich das ganze überhaupt?

## Beispiel Pascal

Art des Zugriffs	Relativer Anteil
Global	49%
Lokal	49%
Nicht-Lokal	2%

↳ Nein, überflüssiger Aufwand!

# Routinen

- **Routinen** sind Assembler-Äquivalent von Prozeduren und Funktionen einer Hochsprache (HLL)
  - Wichtige Maschineninstruktionen
    - CALL r** Lege nächste Programmzeigeradresse auf Stapel und springe auf Adresse r
    - RETURN** Nehme einen Wert vom Stapel und springe dorthin
- ↳ Basismechanismus für Routinenaufruf

Weitere Aspekte bei der Abbildung von HLL-Mechanismen

- **Aufruf** einer Routine und Übergabe von Parametern
- **Rückkehr** von einer Routine und Rückgabe eines Ergebnisses
- **Verwaltung** von statischen Verkettungen etc.

➔ In Form eines **Protokolls** definieren (maschinenabhängig)


Oft vom Betriebssystem in Form eines Application Binary Interface (ABI) vorgegeben.

- Auch **calling conventions** genannt
- Für Stack-Maschinen häufig
  - 1 Aufrufer legt Parameter auf Stapel (Reihenfolge?)
  - 2 Routine wird aufgerufen und benutzt Parameterwerte
  - 3 Aufgerufene Routine nimmt Parameter vom Stapel und ersetzt sie durch Rückgabewert


➡ Beliebig viele Parameter übergebbar

# Routinenprotokoll 2

(1) Just before the call:



(2) Just after return:




A. Koch

## Relevante TAM Instruktionen

**CALL** (*reg*) *addr* ruft Routine an Adresse *addr* auf,  
verwendet den Wert in *reg* als statische  
Verkettung bei der Anlage eines neuen Frame

**RETURN** (*n*) *d* Sichert *n* Worte als Ergebnis vom Stack,  
entfernt den aktuellen Frame und *d* Parameter,  
setzt Ausführung nach Aufrufstelle fort, legt  
Ergebnis oben auf dem Stack ab

# Routinenprotokoll 4



A. Koch


# Routinenprotokoll 5

A. Koch

```
let var g: Integer;
  func F(m: Integer, n: Integer)
    : Integer ~ m*n ;
  proc W(i:Integer) ~
    let const s ~ i*i
    in begin
      putint(F(i,s));
      putint(F(s,s))
    end
in begin
  getint(var g);
  W(g+1)
end
```

(1) Just after reading g:

(2) Just before call



**Parameter** (Argumente) zum Datenaustausch zwischen Aufrufer und Routine

- **Aktuelle Parameter** verwendet von Aufrufer bei Aufruf der Prozedur
- **Formale Parameter** innerhalb der Prozedur verwenden
  - Verhalten sich **innerhalb** der Prozedur wie lokale Variablen
- Eins-zu-eins Zuordnung von aktuellen und formalen Parametern

# Übergabe von Werten

- Lege **Wert** der aktuellen Parameter auf Stack ab
- Liest Inhalte aus Variablen
- Effekt: Übergebe eine **Kopie** der Variable
- Zuweisungen innerhalb der Prozedur **nicht** im Aufrufer sichtbar

A. Koch

```
let
  proc sum(i:Integer, j:Integer) ~ begin
    i := i+j;
    putint(i);
  end
  var x: Integer
in begin
  x := 23; sum(x, 27)
end
```

- In Triangle durch Schlüsselwort `var`
  - Bei Deklaration und Aufruf der Prozedur!
- Übergebe die Variable **selbst**
  - Nicht nur ihren aktuellen Wert!
  - Änderungen werden auch außerhalb der aufgerufenen Prozedur sichtbar

Wie implementieren?


A. Koch

- Übergebe **Adresse** der Variable (als Zeiger)
- Aufgerufene Routine benutzt dann **Indirektion** um Wert abzurufen (dereferenziert Zeiger)

```
let proc S(var n:Integer, i:Integer) ~ n:=n+i;  
    var today: record  
        y:integer, m:Integer, d:Integer  
    end  
in begin  
    b := {y~2003, m ~ 4, d ~ 10};  
    S(var b.m, 6)  
end
```

# Erweiterung des Stack Frame

A. Koch



# Implementierung der Aufrufkonventionen 1

A. Koch

```
let var g: Integer;  
  func F(m: Integer, n: Integer)  
    : Integer ~ m*n ;  
  proc W(i:Integer) ~  
    let const s ~ i*i  
    in begin  
      putint(F(i,s));  
      putint(F(s,s))  
    end  
in begin  
  getint(var g);  
  W(g+1)  
end
```

g ist var-Parameter

g+1 ist Wert-Parameter

```
PUSH      1  
LOADA    0[SB]  
CALL     getint  
LOAD     0[SB]  
CALL     succ  
CALL(SB) W  
POP      1  
HALT
```

- expand globals to make space for *g*
- push the address of *g*
- read an integer into *g*
- push the value of *g*
- add 1
- call *W* (using *SB* as the static link)
- remove globals
- end the program

# Implementierung der Aufrufkonventionen 2

Parameter liegen direkt unter dem aktuellen Frame.

```
func F(m: Integer, n: Integer)
  : Integer ~ m*n ;
proc W(i:Integer) ~
  let const s ~ i*i
  in begin
    putint(F(i,s));
    putint(F(s,s))
  end
```

W:	LOAD	-1 [LB]	- push the value of <i>i</i>
	LOAD	-1 [LB]	- push the value of <i>i</i>
	CALL	mult	- multiply, the result will be the value of <i>s</i>
	LOAD	-1 [LB]	- push the value of <i>i</i>
	LOAD	3 [LB]	- push the value of <i>s</i>
	CALL (SB)	F	- call <i>F</i> (using <i>SB</i> as static link)
	CALL	putint	- write the value returned
	LOAD	3 [LB]	- push the value of <i>s</i>
	LOAD	3 [LB]	- push the value of <i>s</i>
	CALL (SB)	F	- call <i>F</i> (using <i>SB</i> as static link)
	CALL	putint	- write the value returned
	RETURN (0)	1	- return, replacing the 1-word argument by a 0-word result
F:	LOAD	-2 [LB]	- push the value of <i>m</i>
	LOAD	-1 [LB]	- push the value of <i>n</i>
	CALL	mult	- multiply
	RETURN (1)	2	- return, replacing the 2-word argument pair by a 1-word result

# Sonderfall: Prozeduren/Funktionen als Parameter 1

- In Triangle, C, Modula, . . . , möglich
- Beispiel: Vergleichsfunktion an Sortierprozedur übergeben

```
let
  func twice(func doit(Integer x): Integer, i: Integer): Integer ~
    doit(doit(i));
  func double(Integer d) ~ d*2;
  var x: Integer
in begin
  x := twice(double, 10);
end
```

# Sonderfall: Prozeduren/Funktionen als Parameter 2


## Implementierung

- Repräsentiere Funktion durch Paar (Startadresse, statische Verkettung)
- Sogenannte **closure** or Funktionsdeskriptor
- Aufruf dann über Closure
- TAM: Lege Closure auf Stack, dann `CALLI` zum Aufruf

# Rekursion 1: Lebensdauern der Variablen


A. Koch

```
let
  proc P (i : Integer, b: Integer) ~
    let
      const d ~ chr(i//b + ord('0'))
    in
      if i < b then
        put (d)
      else
        begin
          P (i / b, b);
          put (d)
        end;
      var n: Integer
    in
      begin
        getint (var n);
        P (n, 8);
      end
    end
```



```

let
  proc P (i : Integer, b: Integer) ~
  let
    const d ~ chr(i//b + ord('0'))
  in
    if i < b then
      put(d)
    else
      begin
        P(i / b, b);
        put(d)
      end;
  var n: Integer
in
  begin
    getint(var n);
    P(n, 8);
  end
  
```



# Heap-Speicher

- Bisher Lebenszeit von Variablen gebunden an **Geltungsbereiche**
    - Auch verschachtelt (statische Verkettung)
  - Reicht aber nicht immer!
  - Häufig: Lebenszeiten **unabhängig** von Geltungsbereichen
  - Beispiel: Datenstrukturen wie Listen, Bäume, etc.
    - Struktur lebt **unabhängig** von Prozeduren/Funktionen
- ➡ Braucht anderes Speicherverfahren als Stack

- Auch Halde oder Haufen genannt
- ... wir bleiben bei Heap
- Vorteil: **Beliebige** Lebenszeiten realisierbar
- Nachteil: **Explizite Verwaltung** durch Programm erforderlich
  - Pascal, C, C++
- Gilt nicht immer: Teilweise **Automatisierung** möglich
  - Java, Lisp, Smalltalk


- Heap in der Regel im selben Speicher wie Stack
- Verhalten
  - Stack wächst und schrumpft bei Blockeintritt/-austritt
  - Heap wächst bei Anlegen neuer Variablen, schrumpft (?) bei Freigabe
- Idee: Heap und Stack an unterschiedlichen **Enden** des Adressraums beginnen
  - Wachsen aufeinander zu
  - Bei Zusammentreffen: Out-of-memory
- Normalerweise: Stack oben, Heap unten
- TAM: Stack unten, Heap oben

# Beispiel: Heap 1

- Einfacher Fall: **Neue** Heap-Variablen anlegen.

- Beispiel hier:

```
var ns: IntList;  
ps: SymList;
```




A. Koch

# Beispiel: Heap 2


- Problem: **Freigeben** von Variablen
  - IntList: 10
  - SymList: 'Cu'
- Vorgehen hier: freien Platz merken (HF Liste)

A. Koch



# Beispiel: Heap 3

- Neue Heap-Variablen anlegen
  - `IntList: 12`
  - `SymList: 'Pt'`
- Freien Platz **bevorzugt** benutzen
- Hier: **Ersten** freien Platz verwenden
- Problem: Jetzt viele kleine Löcher in Heap (Fragmentierung)
- Heap wächst weiter



Viele Ansätze zur Speicherzuteilung, ein Ansatz:

- 1 Finde **genau passenden** freien Speicherblock in  $HF$  und benutze ihn
- 2 Finde **größeren** freien Speicherblock in  $HF$  und benutze ihn teilweise
- 3 **Vergrößere** Heap in Richtung Stack um benötigten Platz
- 4 Falls nicht möglich: **out-of-memory**

## Fragmentierung bekämpfen

A. Koch

- Verwende immer **kleinsten passenden** freien Speicherblock (immer sinnvoll?)
- Verschmelze benachbarte freie Speicherblöcke
- **Kompaktiere** Heap
  - Alles **zusammenschieben**
  - Problem: Alle Zeiger im Programm müssen **aktualisiert** werden
  - Teillösung: Doppelte Indirektion über **Handles**
    - Realisiert als Zeiger-auf-Zeiger
    - Programm operiert mit Handles, werden nicht beeinflusst
    - Zeiger **innerhalb** von Handles werden durch Kompaktierung aktualisiert

Idee: Automatisiere **Freigabe** von nicht mehr benutztem Speicher

A. Koch

- **Garbage Collection**
- In Java, Lisp, Smalltalk, . . .
- Viele verschiedene Ansätze
- Ganz einfach: Mark-and-sweep
  - 1 Kennzeichne alle Elemente auf Heap als nicht erreichbar
  - 2 Gehe nun alle Variablen durch (auf Heap und auf Stack!)
  - 3 Falls Zeiger: Markiere referenzierten Heap-Block als erreichbar
  - 4 Trage alle unerreichbaren Speicherblöcke in  $HF$ -Liste ein

## Probleme bei einfachem Mark-and-Sweep

- “Falls Zeiger. . . ”: Wie erkennen?
  - Zeiger besonders kennzeichnen
  - oder Buch über *alle* angelegten Zeiger führen
- Heap-Blöcke müssen ihre Größe kennen
- Was, wenn Zeiger mitten in Heap-Block hinein?

➡ Kompliziert, nicht Compiler-spezifisch

- Darstellung von Daten auf Maschinenebene
  - Primitive Typen
  - Zusammengesetzte Typen
- Triangle Abstract Machine
- Auswertung von Ausdrücken
  - Stack-Maschine, Register-Maschine
- Speicherverwaltung
  - Globale, lokale, nicht-lokale Variablen
- Aufrufkonventionen
  - Parameter- und Ergebnisübergabe
- Langlebige Daten
  - Auf Heap
  - Verwaltungstechniken